## Désactiver démarrage rapide Windows

# Comment activer ou désactiver le démarrage rapide sur Windows 10 ?

Même si vous le coupez manuellement, il est possible que la fonction démarrage rapide de Windows 10 se réactive après une mise à jour. Cependant, la méthode est assez simple pour le désactiver.

### Depuis le Panneau de configuration

Commencez par ouvrir le Panneau de configuration sous la partie Matériel et audio.



Ensuite, dirigez-vous vers la partie **Options d'alimentation**.

#### 📲 Matériel et audio

← → × ↑ 👘 > Panneau de	configura	ation > Matériel et audio >
Page d'accueil du panneau de configuration Système et sécurité		Périphériques et imprimantes         Ajouter un périphérique   Configuration avancée de l'imprimante   Souris           Sestionnaire de périphériques   Modifier les options de démarrage de Windows To Go
Réseau et Internet • Matériel et audio Programmes		Exécution automatique Modifier les paramètres par défaut pour les médias ou les périphériques Lire des CD ou d'autres médias automatiquement
Comptes d'utilisateurs Apparence et personnalisation	۲	Son Ajuster le volume du système   Modifier les sons système   Gérer les périphériques audio
Horloge et région Options d'ergonomie	1	Options d'alimentation Modifier les paramètres de batteries   Modifier le comportement des boutons d'alimentation   Modifier les conditions de mise en veille de l'ordinateur   Choisir un mode de gestion d'alimentation   Modifier le mode de gestion d'alimentation
	9	Centre de mobilité Windows Ajuster les paramètres de mobilité communément utilisés Ajuster les paramètres avant de donner une présentation
		Dell Touchpad
	<b>R</b>	Dell Command   Power Manager Afficher l'intégrité de votre batterie   Commander une batterie de rechange
	۲	Technologie de stockage Intel® Rapid

#### Dans le menu latéral, cliquez sur Choisir l'action qui suit la fermeture du capot.

8	Options d'alimentation					
÷	- → × ↑ 🍞 > Panneau de co	configuration > Matériel et audio > Options d'alimentation				
Page d'accueil du panneau de configuration		Choisir ou personnaliser un mode de gestion de l'alimentation				
	Choisir l'action des boutons d'alimentation	Un mode de gestion de l'alimentation est un ensemble de paramètres matériels et système (comme la luminosité de l'écran, le mode veille, etc.) qui définit comment votre ordinateur utilise l'alimentation en énergie. <u>Informations sur les modes de gestion de l'alimentation</u>				
Γ	Choisir l'action qui suit la fermeture du capot	Modes pris en compte sur la jauge de batterie				
	Créer un mode de gestion de l'alimentation	Dell Modifier les paramètres du Équilibre automatiquement les performances et la consommation d'énergie sur les matériels				
Ð	Choisir quand éteindre l'écran	compatibles.				
۲	Modifier les conditions de mise en veille de l'ordinateur	Afficher les modes supplémentaires				
<b>B</b>	Dell Command   Power Manager					

Vous voilà dans les paramètres qui permettent de désactiver le démarrage rapide. Tout d'abord, activez les modifications en cliquant sur **Modifier des paramètres actuellement non disponibles**.

Ensuite, décochez la case **Activer le démarrage rapide** afin de désactiver cette fonctionnalité.

#### Définir l'action des boutons d'alimentation et activer la protection par mot de

#### passe

Choisissez les paramètres d'alimentation souhaités pour votre ordinateur. Les modifications apportées aux paramètres de cette page s'appliquent à tous vos modes de gestion de l'alimentation.												
Modifier des paramètres actuellement non disponibles												
Paramètres du bouton d'alimentation et de mise en veille et du capot												
		Sur la batterie		🚿 Sur secteur								
٢	Lorsque j'appuie sur le bouton Marche/Arrêt :	Veille	$\sim$	Veille	$\sim$							
0	Lorsque j'appuie sur le bouton de mise en veille :	Veille	$\sim$	Veille	$\sim$							
5	Lorsque je referme le capot :	Veille	$\sim$	Ne rien faire	$\sim$							
Paramètr	Paramètres d'arrêt											
Activer le démarrage rapide (recommandé) Cela vous permet de démarrer votre PC plus rapidement une fois qu'il est arrêté. Le redémarrage n'est pas affecté. <u>En savoir plus</u>												
Veille Afficher dans le menu Alimentation.												
Vei Aff	Veille prolongée Afficher dans le menu Alimentation.											
Verrouiller Afficher dans le menu d'avatar du compte.												

#### Il ne reste plus qu'à valider avec **Enregistrer les modifications**.

Révision #2 Créé Fri, Jun 11, 2021 1:49 PM par gwenael@weeefund.fr Mis à jour Fri, Jun 11, 2021 1:50 PM par gwenael@weeefund.fr